Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv Nyomtató szoftver részében leírtakat alkalmazva. A kapcsolatot az alábbiakban leírtak alapján hozza létre.

Megosztott nyomtató beállítása

Szerverbeállítások

A megfelelő nyomtatót keresse a kézikönvben.

[Nyomtató szoftver] - [Nyomtató beállítása hálózaton] - [Nyomtatószerver beállítása]

Kliens beállítások

Megjegyzés:

Ha a nyomtató meghajtókat még nem telepítették a kliensre, ezen beállítások végrehajtása előtt telepítse őket.

Windows NT4.0/2000/XP/Vista

- 1. A Windows Start menüben nyissa meg a Printers (Nyomtatók) vagy Printers and faxes (Nyomtatók és Faxok) mappát.
 - Windows Vista Kattintson a Start menüre, kattintson a Control Panel (Vezérlőpult), majd a Printers (Nyomtatók) feliratokra.
 - Windows NT4.0/2000 Kattintson a Start menüre, kattintson a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) feliratokra.
 - Windows XP Professional Kattintson a Start menüre, majd kattintson a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) feliratra.
 - Windows XP Home Edition Kattintson a Start menüre, kattintson a Control Panel (Vezérlőpult), majd a Printers and Faxes (Nyomtatók és faxok) feliratokra.
- Jobb egérgombbal kattintson arra a nyomtatóra, amelynek beállításait megváltoztatná, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) feliratra.



3. Kattintson a Ports (Portok) fülre, majd kattintson az Add Port (Port hozzáadása) feliratra.

Color M	Aanagement	Device	Settings
General	Sharing	Ports	Advanced
S EPSO	XXXX NC		25
int to the follo necked port. Port I	wing port(s). Docuri Description	ents will print to the first	free
LPT1: F	Printer Port	EPSON XXXX ESC	VP, EPS
LPT2: F	rinter Port		
LPT3: F	Printer Port		
COM1: 5	erial Port		
COM2: 5	erial Port		
🗆 сомз: я	erial Port		
COM4: 5	erial Port		
Add Port	Del	ete Port Cor	nfigure Port
			- georgeo de concerno
Enable bidire	ectional support		
and the second se	er pooling		
Enable printe			
Enable printe			

4. Amikor megjelenik a Printer Ports (Nyomtató portok) ablak, válassza a Local Port (Helyi port) lehetőséget és kattintson a New Port (Új port) lehetőségre.

Printer Ports	?×
Available port types:	
New Port Type	New Port Cancel

5. Portnévnek adja meg a következő információt, majd kattintson az OK feliratra.

 $\label{eq:linear} \end{tabular} \end{tabul$

Port Name	?×
Enter a port name:	
	Cancel

- 6. Miután visszatért a Printer Ports (Nyomtató portok) ablakhoz, kattintson a Close (Bezárás) feliratra.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer hozzáadta-e és kiválasztotta-e azt a portnevet, amelyet megadott, majd kattintson a Close (Bezárás) feliratra.

Windows 95/98/Me

- 1. A Start menüben, kattintson a Settings (Beállítások), majd a Printers (Nyomtatók) feliratokra.
- Jobb egérgombbal kattintson arra a nyomtatóra, amelynek beállításait megváltoztatná, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra.



3. Kattintson a Details (Részletek) fülre, majd kattintson az Add Port (Port hozzáadása) feliratra.

SON XXXX Properties	?
Genera Details Color Manager	ment Paper Graphics Device Options
Print to the following port	
LPT1: (Printer Port)	Add Port
Print using the following driver	Delete Port
EPSON XXXX	▼ Ne <u>w</u> Driver
Capture Printer Port	End Capture
Timeout settings	
Not selected: 15	seconds
Transmission getry: 45	seconds
Spool S	Settings Pgrt Settings
	OK Cancel Apply

 Kattintson a Network (Hálózat) feliratra, adja meg a következő információkat a Specify the network path to the printer (Hálózati útvonal megadása nyomtatóhoz) opcióhoz, majd kattintson az OK feliratra.

\\A célnyomtatóhoz csatlakozó számítógép neve\megosztott nyomtató neve



Megjegyzés:

Ha nem ismeri a hálózati nyomtató elérési útvonalát, kattintson a Browse (Tallózás) feliratra a megfelelő nyomtató megkereséséhez.

rowse for Printer	<u>? ×</u>
Browse	
昭用 Mu Network Places	
🗄 💘 Entire Network	
Folder MuNetwork Places	
	<u>new Polder</u>

 Ellenőrizze, hogy a megadott portnevet a rendszer kiválasztotta a Print to the following port (Nyomtatás a következő portba) opcióhoz, majd kattintson az OK feliratra.

Fontos:

Amikor ugyanazt az operációs rendszert vagy architektúrát használják a szerverekhez és kliensekhez, lehet, hogy a kapcsolatot a kézikönyvben leírtak alaján kell beállítani.

[Nyomtató szoftver] - [Nyomtató beállítása hálózaton] -[Kliensek beállítása]

Problémák és megoldások

Hálózati problémák

Kommunikációs hiba				
Ok	Mi a teendő			
Több felhasználó van bejelentkezve egyetlen számítógépre egyszerre?	 Windows XP (64-bit)/Vista (32-bit/64-bit) rendszeren több felhasználó esetén kommunikációs hiba léphet fel, amikor új felhasználóra kapcsolnak és új nyomtatási feladatot kezdenek, miközben az előző felhasználó még nyomtat. Ellenőrizze, hogy az első felhasználó nyomtatási feladata készen van-e, és hogy a felhasználó kijelentkezett-e, mielőtt egy új felhasználó új nyomtatási feladatot kezdeményez. 			
Nem tudja ellenőrizni a megosztott nyomtatót az EPSON Status Monitor 3 használatával				
Ok	Mi a teendő			
Windows XP (64-bit)/Vista (32-bit/64-bit) nyomtató szervert használ olyan operációs rendszerű (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) kliens beállítással, amely régebbi a Windows XP (32-bit) operációs rendszernél?	Ha ilyen kombinációjú működési környezetet használ, előfordulhat, hogy az EPSON Status Monitor 3 hibaablaka nem jelenik meg a kliensen hiba esetén. Mindig futtassa az EPSON Status Monitor 3-at, amikor nyomtatót használ.			